

Рекомендуемый переход с «РМК ФФД 1.05» на «РМК ФФД 1.2» (перенос БД).

БД РМК ФФД 1.05 и БД РМК ФФД 1.2 имеют разную структуру, поэтому при переходе с версии под ФФД 1.05 на ФФД 1.2 следует придерживаться следующих рекомендаций.

1. Создайте резервную копию БД Вашей текущей программы (просто скопируйте куда-либо файл `RMK_BASE.FDB` из папки `DB`).
2. Если у Вас установлена неактуальная версия РМК, скачайте и поместите в папку программы РМК ФФД 1.05 актуальную версию exe-файла программы РМК ФФД 1.05 . Запустите этот файл, авторизуйтесь, войдите в главное окно программы. Закройте программу.
3. Создайте новую папку под РМК ФФД 1.2 , скачайте и распакуйте в эту папку текущий релиз требуемой сборки (РМК-А ФФД 1.2 или РМК-М ФФД 1.2) .
4. Удалите (или переименуйте) файл БД в новой программе (файл `RMK_BASE.FDB` в папке `DB`).
5. Скопируйте файл БД из старой программы ФФД 1.05 в новую программу ФФД 1.2.
6. Поместите в папку `License` файл лицензии. Для РМК ФФД 1.2 лицензия представляет собой текстовый файл с названием формата `Lic_номерККТ_ггггммдд.txt`. Название файла не менять! Лицензия привязана к зав. номеру ККТ.
7. Запустите новую программу и работайте.

Если всё сделано правильно, то БД должна переформатироваться под ФФД 1.2 и проблем возникнуть не должно.

Очень редко (не более 1%), после переноса БД на ФФД 1.2 может проявиться ошибка при записи пробитого чека в БД. В этом случае сразу же отпишите на service@etalon-cto.ru.

P.S. Для работы по ФФД 1.2 для товаров необходимо указать единицы измерения (по терминологии ФФД 1.2 - «мера количества»). Можно воспользоваться функцией «Групповые операции».

P.P.S. Не забудьте обновить прошивку ККТ под ФФД 1.2 и драйвер ККТ.

Успехов в бизнесе!